

# Kapitalabfluss

In diesem Dokument erfolgt die Beschreibung und Ergänzung jener Felder, die nicht durch das XSD-Schema abgeleitet werden können.

## Info Daten:

**Fastnr\_Fon\_Tn:** In diesem Feld ist die Finanzamt/Steuernummer des Übermittlers anzugeben.

**Fastnr\_FI:** In diesem Feld ist die Finanzamt/Steuernummer des Finanzinstitutes anzugeben.

Wird die Übermittlung der Daten für das Kontenregister durch das Finanzinstitut selbst durchgeführt, so ist der Inhalt der Felder „Fastnr\_Fon\_Tn“ und „Fastnr\_FI“ ident.

Wird die Übermittlung der Daten für das Kontenregister durch ein Rechenzentrum oder sonstigen Dienstleister durchgeführt, so ist im Feld „Fastnr\_Fon\_Tn“ die Finanzamt/Steuernummer des Rechenzentrums oder sonstigen Dienstleisters und im Feld „Fastnr\_FI“ die Finanzamt/Steuernummer des Finanzinstitutes anzugeben.

Die Finanzamt/Steuernummer besteht aus 9 Ziffern und setzt sich aus dem Finanzamt (03-98) und aus der Steuernummer (7-stellig) zusammen. (ohne Trennzeichen)

**Vers:** In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Versionsnummer, beginnend mit 01.00

## MessageSpec:

**SendingCompany:** In diesem Feld ist der Firmenwortlaut des Übermittlers anzugeben.

**MessageRefID:** In diesem Feld ist ein eindeutiger Wert anzugeben, wobei die ersten 9 Stellen mit der Fastnr\_Fon\_Tn ident sein müssen.

**Bic:** Business Identifier Code des Finanzinstitutes

**Timestamp:** Zeitstempel, dieser wird durch das Finanzinstitut festgelegt.

**TransmissionType:** In diesem Feld sind die Werte E (Erstübermittlung) oder S (Stornoübermittlung) möglich.

**Erstübermittlung (E):** Diese Kennzeichnung ist für die Übermittlung der Daten zu verwenden.

**Stornoübermittlung (S):** Die Kennzeichnung ist nur dann zu verwenden, wenn ein technischer Fehler bei der Erstübermittlung vorlag.

Bei einem Storno ist der Block AccountNumber, das OutflowDate und der AmountIdentifier anzugeben.

**Löschung (L):** Diese Kennzeichnung ist dann zu verwenden, wenn eine Erstübermittlung zu löschen ist. Eine Löschung ist erst **nach** Ablauf der Stornofrist möglich.

Bei einer Löschung ist der Block AccountNumber, das OutflowDate, der AmountIdentifier und Reason anzugeben.

### **Informationen zum Konto:**

**AccountNumber:** In diesem Feld wird die Konto-, oder Depotnummer übermittelt.

**Identification:** Die diesem Feld sind die Werte IBAN oder DEPOT möglich

**Type:** In diesem Feld ist die Kennung des Kontos anzugeben. Es sind die Werte G (Girokonto), E (Einlagenkonto) oder D (Depot) möglich.

**OutflowDate:** Datum des Abflusses

### **AccountHolder:**

Der AccountHolder beinhaltet den Kontoinhaber und kann mehrfach vorkommen.

### **Individual:**

**vbPK:** Bei natürlichen Personen ist das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben (vbPK SA) zu übermitteln.

oder

### **Ersatzdaten:**

**SurName:** Familienname

**GivenName:** Vorname

**BirthDate:** Geburtsdatum; ist das Geburtsdatum nicht vorhanden, dann ist der Wert „1901-01-01“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

### **Address**

**Street:** Straße; ist die Straße nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

**BuildingIdentifier:** Hausnummer

**FloorIdentifier:** Stiege

**SuiteIdentifier:** Türnummer

**PostCode:** Postleitzahl; ist die Postleitzahl nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

**City:** Ort; Ist der Ort nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

**CountryCode:** Länderkennung; ist die Länderkennung nicht vorhanden, dann ist der Wert „AT“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

Die Straße, die Postleitzahl, der Ort und die Länderkennung müssen gemeinsam vorkommen.

Titel oder sonstige Namenszusätze sind nicht zu übermitteln.

**Organisation:**

**Value:** In diesem Feld ist der Wert der entsprechenden Stammzahl zu übermitteln.

**Type:** In diesem Feld ist die Kennung der Stammzahl einzugeben. Es sind die Werte KUR (Kennziffer des Unternehmensregisters), FN (Firmenbuchnummer), ZVR (Vereinsregisternummer), ERSB (Ordnungsnummer des Ergänzungsregisters) oder GLN (Globale Lokationsnummer) möglich.

**Name:** Name der Organisation

**Amount:** Jeweilige Betrag

**Identifier:** In diesem Feld ist die Kennung des Betrages anzugeben. Die Werte U (Überweisung), B (Barabhebung) oder D (Depotübertragung) ist möglich.

**Reason:** Hier ist die Begründung der Löschungsübermittlung anzugeben.